


▶お手元に「@ウィンディあんしんパック」会員登録書をご用意ください。


2024年▲▲月▲日	
お客様番号	0004012345
ご契約者名	ウィンディ 太郎 様
ご使用者名	ウィンディ 太郎 様
お電話番号	0534452880
アカウント区分	基本
アカウント名	XXXXX_XX
パスワード	a b C d # E f g h
電子メールアドレス	abcDe_01@winde.jp
ドメイン名	winde.jp
受信POPサーバー名	mail.winde.jp
送信SMTPサーバー名	mail.winde.jp
ホームページアドレス	http://homepage.winde.jp/~xxxxx_xx

▶メールアプリ起動後の画面表示で手順が異なります。




ホーム画面の場合

①～




アカウント追加画面の場合


④～




① 左上の「展開(三本線)」をクリックします。



② 「アカウント」をクリックします。



③ 「アカウントの追加」をクリックします。



④ 「詳細設定」をクリックします。



⑤ 「インターネットメール」をクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

この名前を使用してメッセージを送信
ウィンディ 太郎 … (任意入力※)

受信メール サーバー
mail.winde.jp … (e) 参照

アカウントの種類
POP3 … (d) 参照

メールの送信 (SMTP) サーバー
mail.winde.jp … (f) 参照

送信サーバーには、認証が必要です

サインイン キャンセル

⑦ 下記「メールサーバーの設定値」を参照に項目を入力します

- ・この名前を使用してメッセージを送信 (任意入力)
- ・受信メールサーバー
- ・アカウントの種類
- ・メールの送信サーバー

送信者: **ウィンディ 太郎 abcDe_01@winde.jp>**

送信日時: 2024年▲月▲日

宛先:

件名:

※任意で入力した名前はメール受信者に表示されます。自由に入力できますが、ユーザー名・パスワードは使用しないようにしてください。

メールサーバーの設定値

@ウィンディあんしんパックのメールサービスの基本的な設定値は以下のとおりです。

POP方式の設定値

ユーザー名	会員登録書の「アカウント名」
パスワード	会員登録書の「パスワード」
■ 受信メールサーバー	
受信メールサーバー (POP3) (d)	mail.winde.jp (e)
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 995 SSL/TLSなしの場合: 110
■ 送信メールサーバー	
送信メールサーバー (SMTP)	mail.winde.jp (f)
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 465 SSL/TLSなしの場合: 587
送信認証	必要 ユーザー名: 会員登録書の「アカウント名」 パスワード: 会員登録書の「パスワード」

IMAP方式の設定値

ユーザー名	会員登録書の「アカウント名」
パスワード	会員登録書の「パスワード」
■ 受信メールサーバー	
受信メールサーバー (IMAP)	mail.winde.jp
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 993 SSL/TLSなしの場合: 143
■ 送信メールサーバー	
送信メールサーバー (SMTP)	mail.winde.jp
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 465 SSL/TLSなしの場合: 587
SMTP設定	チェックが必要
SSL/TLS設定	SSL/TELありの場合、チェックが必要

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

mail.winde.jp

アカウントの種類

POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

mail.winde.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

⑧ 4箇所すべてにチェックを入れ「サインイン」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました。

アカウントは正常にセットアップされました。

winde-catv@winde.jp

✓ 完了

⑨ 「すべて完了しました」と表示されたら「完了」をクリックして終了です。