



▶ お手元に「@ウィンディあんしんパック」会員登録書をご用意ください。



▶ メールアプリ起動後の画面表示で手順が異なります。




ホーム画面の場合

①～




アカウント追加画面の場合


④～




① 左上の「展開 (三本線)」をクリックします。




② 「アカウント」をクリックします。



③ 「アカウントの追加」をクリックします。



④ 「詳細設定」をクリックします。



⑤ 「インターネットメール」をクリックします。



⑦ 下記「メールサーバーの設定値」を参照に項目を入力します

- ・この名前を使用してメッセージを送信 (任意入力)
- ・受信メールサーバー
- ・アカウントの種類
- ・メールの送信サーバー

### メールサーバーの設定値

@ウィンディあんしんパックのメールサービスの基本的な設定値は以下のとおりです。

#### POP方式の設定値

ユーザー名	会員登録書の「アカウント名」
パスワード	会員登録書の「パスワード」
■ 受信メールサーバー	
受信メールサーバー (POP3) (d)	mail.winde.jp (e)
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 995    SSL/TLSなしの場合: 110
■ 送信メールサーバー	
送信メールサーバー (SMTP)	mail.winde.jp (f)
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 465
送信認証	必要 ユーザー名: 会員登録書の「アカウント名」 パスワード: 会員登録書の「パスワード」

#### IMAP方式の設定値

ユーザー名	会員登録書の「アカウント名」
パスワード	会員登録書の「パスワード」
■ 受信メールサーバー	
受信メールサーバー (IMAP)	mail.winde.jp
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 993    SSL/TLSなしの場合: 143
■ 送信メールサーバー	
送信メールサーバー (SMTP)	mail.winde.jp
ポート番号	SSL/TLSありの場合: 465
SMTP設定	チェックが必要
SSL/TLS設定	SSL/TLSありの場合、チェックが必要

アカウントの追加

インターネット メール アカウント  
mail.winde.jp

アカウントの種類  
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー  
mail.winde.jp

送信サーバーには、認証が必要です  
 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する  
 受信メールには SSL が必要  
 送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

⑧ 4箇所すべてにチェックを入れ「サインイン」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました。  
アカウントは正常にセットアップされました。

winde-catv@winde.jp

✓ 完了

⑨ 「すべて完了しました」と表示されたら「完了」をクリックして終了です。